

Установка и настройка Mipko Terminal Monitor для Windows Server

1. Управление пользователями и лицензиями

В терминальной версии лицензирование ведется по пользователям (per user).

Каждому пользователю назначается два параметра: **лицензия** и **видимость**.

Параметр **видимость** отвечает за видимость пользователя в дереве пользователей в главном окне программы.

Лицензия:

1. Ведется мониторинг только лицензированных пользователей. Если лицензия пользователю не назначена, то его мониторинг не осуществляется, даже если он видимый. Если указанный пользователь вошёл в систему до начала настройки программы, то ему будет назначена лицензия, но мониторинг начнется только при следующем входе этого пользователя в систему.
2. Лицензии назначаются в специальном окне со списком всех пользователей сервера и домена. Лицензия назначается пользователю автоматически при включении его мониторинга (по всем логам или хотя бы одному).
3. Лицензия автоматически освобождается при выключении мониторинга пользователя или скрытии пользователя.

Окно управления лицензиями

Управление лицензиями

Выберите пользователей для мониторинга

Фильтр пользователей

Очистить

TEST2012R2\test96

TEST2012R2\test97

TEST2012R2\test98

TEST2012R2\test99

TEST2012R2\user_000

TEST2012R2\user_001

Локальные администраторы

TEST2012R2\Administrator

Общее число лицензий: 100 Использованные лицензии: 3

Назначать лицензии автоматически

Добавить

Выбрать всех

Сбросить всех

Далее >

Отмена

Это окно предназначено для назначения лицензий пользователям и управления видимостью пользователей. В список включаются локальные пользователи системы и доменные пользователи.




Галочка **«Назначать лицензии автоматически»** включает режим, при котором программа будет автоматически назначать лицензии всем пользователям, подключающимся к серверу (пока лицензии есть).

Фильтр пользователей – это поиск пользователей по имени или его части.

Кнопка **«Очистить»** отчищает фильтр и приводит список пользователей в первоначальное состояние.

Кнопка **«Добавить»** позволяет включить в список пользователей, которые не были обнаружены автоматически.

Пользователи в списке могут принимать следующие состояния:


-  - лицензия назначена, пользователь является видимым
-  - лицензия не назначена, пользователь скрыт
-  - лицензия не назначена, но пользователь является видимым












Если все лицензии уже распределены, то пользователя можно сделать только видимым (например, для просмотра уже записанных логов).

Если опция **«Назначать лицензии автоматически»** отключена, то после нажатия кнопки **«Далее»** можно включить или отключить определенные типы логов сразу для всех пользователей.

Управление лицензиями

Выберите то, что хотите сохранять в лог



<input checked="" type="checkbox"/>		Нажатые Клавиши
<input checked="" type="checkbox"/>		Снимки Экрана
<input checked="" type="checkbox"/>		Социальные сети
<input checked="" type="checkbox"/>		Мгновенные сообщения
<input checked="" type="checkbox"/>		Посещенные Веб-сайты
<input checked="" type="checkbox"/>		Буфер Обмена
<input checked="" type="checkbox"/>		Активность Программ
<input checked="" type="checkbox"/>		Активность Пользователя
<input checked="" type="checkbox"/>		Снимки с Веб-камеры
<input checked="" type="checkbox"/>		Запись звонков
<input checked="" type="checkbox"/>		Операции с файлами

Выбрать всех Сбросить всех

Применить Отмена

2. Управление администраторами

Доступ к логу имеет ограниченное число заранее определённых пользователей.

Управление администраторами осуществляется на странице «**Настройки**→**Политика доступа**».

Администраторы лога

TEST2012R2\Administrator

Добавить

Удалить

Путь к логу и шифрование

C:\ProgramData\mtml\

Шифрование логов

Открыть папку

Пароль

Введите новый пароль

Введите новый пароль еще раз

Включить защиту паролем

Применить

Для пользователей, отсутствующих в списке администраторов лога доступ просмотру логов запрещен даже при наличии у него пароля от программы. Если список администраторов пуст, то администратором лога становится пользователь, у которого есть права администратора и который первый запустил программу.

3. Перемещение папки с данными

Администраторы лога

TEST2012R2\Administrator

Добавить

Удалить

Путь к логу и шифрование

C:\ProgramData\mtml\

Шифрование логов

Открыть папку

Пароль

Введите новый пароль

Введите новый пароль еще раз

Включить защиту паролем

Применить

Управление расположением лога на жестком диске сервера осуществляется из меню **«Настройки→Путь к логу»**.

Текущая папка отображается в поле **«Текущий путь к логу»**.


Кнопка **«Открыть папку»** открывает текущую папку в Проводнике Windows, кнопка **«Обзор»** позволяет выбрать новую папку для лога. Папка будет изменена только после нажатия на кнопку **«Применить»**.

Замечания:


1. Для перемещения лога необходимо чтобы на сервере был авторизован только администратор.
2. Если в указанной папке уже есть лог, то перемещение не удастся.

Перемещение лога осуществляет отдельное приложение с правами администратора. Если у вас включен UAC, то вам будет необходимо разрешить выполнение программы.

4. Генерация и экспорт отчета



Для генерации отчета выберите сервер в дереве пользователей и нажмите на кнопку «Отчет».



Настройки экспорта логов:

«**Формат**» - доступна выгрузка в **CSV** и **HTML** форматы

«**Временной период**» - временной период для выгрузки лога. Для составления отчета за один день, выберите одинаковые даты в обеих полях.

«**Фильтры**» - любой текст, по которому отфильтровать выгружаемый лог. Например, имя приложения или слово. Каждое слово необходимо вводить в новой строке.

«**Папка экспорта**» - папка для выгрузки логов.